

啓用 gcin 「gcin(全能版), gcinfree(TW 中文輸入, 實用版)」

1. 執行 gcin 輸入法工具, app 圖示如下



2. 自動開啓「鍵盤與輸入法」。鍵盤與輸入法→如圖開啓 gcin ← 管理螢幕小鍵盤 或 gcinfree → 跳出警告畫面, 選 OK。本輸入法保證不傳送使用者的資料。



3. 選擇目前的輸入法 gcin(全能版) 或 gcinfree(免費版)



因為需要從網路下載資料, 需要連線到 Internet 的權限。

實用版(免費)有廣告、工具列的工具數量限制、剪貼簿/使用者符號儲存格數量字數限制, 無法匯入資料/設定、倉頡…外加字詞數量限制、詞庫加詞最長的限制。

購買付費版不會自動升級免費版成付費版。請重複上面的啓用程序, 免費版可匯出全部資料到付費版, 不用擔心資料流失。請確認設定的 gcin 輸入法工具與使用中的鍵盤是同一個 app, 否則會沒作用。不要在付費版設定, 却依舊使用免費版。

免每天開啓的鬧鐘, TW 輸入法作者程式設計 😊

好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘, 還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿 沒電), 更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買

iOPEN Mall 露天市集 蝦皮 使用說明



詞音(注音)輸入 必學秘技

- 字首注音已輸入的注音可點字移動游標中間插入補注音縮小範圍，減少候選字詞，不用刪除重新輸入。完成後必須點游標到最後一個注音。
- 例如想用字首注音輸入「不要」，不小心輸入「ㄉ一」，長按可分為「ㄉ」「一」。長按注音編輯區，或是「...★」鍵
- 例如想輸入「中華電信」，不小心先選了「中」，接下來輸入「ㄉㄉ」，會顯示「ㄉㄉ」開頭的詞，不會找中「ㄉㄉ」。想找中「ㄉㄉ」，可以點注音輸入區的藍色游標。
- 41 鍵可無聲調注音/拼音用上或下滑按鍵可取代注音/拼音

例如「牌照稅」「ㄉㄓㄞ」不小心輸成「ㄉㄉㄞ」，點編輯區的ㄉ移游標，上滑/下滑ㄉ按鍵，就會ㄉ取代ㄉ，同時游標自動移到結尾，可選「牌照稅」。上滑取代前，會清除之前的注音，例目前ㄉ一ㄥ，上滑ㄨ則變成ㄨㄥ；下滑變成ㄉㄨㄥ。如果注音鍵盤是用拼音，上滑會全部的拼音輸入被取代成一個。**這個要學起來，因為 41 鍵很窄，容易點錯。**編輯區文字大小在 外觀→不需 enter 鍵自動送出編輯區縮小比例。[位置也可以從左改右邊。分隔](#)

- 快選長詞，例如輸入「天下」，接下來可一次選完「沒有白吃的午餐」「無不散的筵席」… 用過的詞會依使用次數放在前面，請有耐心訓練它，會調出滿意的順序。覺得不順眼的詞也可以刪除。

最上方的工具列被候選詞擋住，如何關閉候選詞

- 可向左或右滑候選詞關閉。滑動最小距離設定在「滑動按鍵→滑動鍵距離」。
- 按刪除鍵 backspace，造成刪除字要按兩次，可在「設定→刪除鍵先只清除關連詞」關閉。
- 也可以設定「設定→工具列有自己的空間」，工具列、候選詞就就不會共用同一列。大平板這個選項內定開啓。當「工具列有自己的空間」有作用時，「設定→刪除鍵先只清除關連詞」選「自動」選項，按刪除鍵就會同時關閉候選詞且刪除一個字，不用按兩次才會刪除字。

如何關閉螢幕鍵盤

- 一般可按 Android 螢幕底部的返回▼鍵。如果是 Android 設定成用手勢操作，則是螢幕的右邊中間向左滑。
- 如果擔心返回鍵可能不小心多按關掉 app 或內容消失，可在工具列新增「關閉鍵盤」的按鈕。選項「返回▼鍵關閉螢幕鍵盤」可關閉返回▼鍵，**強迫返回▼鍵失效**。

長按鍵的功能

- { } or ★鍵長按可用來切到使用者符號鍵盤

- 中文鍵盤「a1」、英數鍵盤「中」長按可用來切到大數字鍵盤
 - 長按空白鍵可設定成：1. 開啓剪貼簿 2. 用來切換 Android 輸入法 3. 顯示 gtab 拆碼
 - 長按  Enter 可以切換 gcin 內的輸入法
 - 中文輸入按鍵長按可選擇英文、數字...

為何有時候點了螢幕按鍵會沒反應，或是想要點到按鍵太邊界的保護

設定→點觸時→防錯按鍵間距→0，當點到太邊界時會忽略此按鍵，設成0則關閉。內定是0。

按鍵滑動的功能、輸入太快跑出字母注音


- 中文鍵盤的右下角字母向上下滑可以輸出大小寫，右下角數字上下滑可以輸出數字。滑動距離多少就會送出字母，可以在「滑動按鍵→滑動鍵距離」設定，**設定太小，容易在輸入時，造成誤滑送字**。太大則此功能變成很難送字。因為計算方式改變，建議值是 26

手機有時候會莫名其妙跑出滑鍵輸出字母

少數手機會觸控失靈，造成輸入法錯誤動作。滑動按鍵→滑動角度(增更易滑)縮小可以減少這種情形，但是有可能造成沒反應。錯誤動作比再滑一次更糟糕。滑動限時縮小也可以漸少錯誤滑鍵，變成要滑更快。

二十一鍵注音如何輸入

一般如果這個字已輸入聲母(ㄅㄆㄇ...), 接下來可直接輸入韻母(一ㄨㄤㄚ)。如果這個字是沒有聲母(ㄅㄆㄇ), 例如「彎安」按鍵向右滑或快速點兩次就可以輸入(一ㄨㄤㄚ)。「~?可以輸入標點符號, 就是「ㄞㄉㄎㄉ」向右滑。



為何我之前購買的**全能版**詞庫不如**實用版**

因為更新後不會動使用者的資料。更新最新版後，gcin 工具→右上角「詞庫」→匯入內建中文詞庫。

如果還是不行，試試 `gcin` 工具→右上!→初始化→目前輸入法的詞庫。也可以用在詞庫毀損的情形，候選詞的順序需要重新學習。目前詞數量顯示在詞庫編輯的標題。

覺得候選字太小，不容易選

候選格的高: 外觀→候選列高。 候選格的文字: 外觀→候選列字型/列高比例 (%)

倉頡...字根/拆字輸入法

想用倉頡、行列、大易、簡易(速成)等輸入法，輸入法選單沒得選


需要從網路下載。gcin 輸入法工具→下載輸入法(倉頡...)→勾選需要的輸入法→下載&儲存。長按 Enter(換行)鍵，右下角橘色底白▶的鍵，可切換輸入法。

倉頡那麼多種，要選那一個

因為倉五可能拆碼有些不同，例如(黃)，建議選「倉頡、五四三倉頡、亂倉打鳥」可能會相容性較佳。五四三倉頡(winlin 製作)、亂倉打鳥(candyz 製作)為原碼+簡碼混合的版本。五四三倉頡有許多罕用字，包含香港用的，因為字型缺少，可能會在某些 Android 造成方塊顯示。小五四三倉頡就沒有這些罕用字。亂倉打鳥是原始版本，「亂倉打鳥 s」為改進版本，可直出「，。？」免按空白。倉頡半形，原本倉頡的「，。？」改成「.,/」

倉頡、行列、大易中如何查詢拆字

- 注音的時候選字顯示需授權，請執行 gcin 輸入法工具取得。沒授權無法顯示候選字。
- 要用注音查詢字，長按 Enter 用 gcin 內的輸入法選「注音」，不是用「詞音」，可選任何注音鍵盤包含拼音。也可以在工具列新增「注音←→內定輸入法，查詢拆碼」，點了「注」按鈕就可以快速切到注音，查詢完成後再點一下「注」就切回原輸入法。字根/拆碼/拆字顯示在空白鍵。**如果是免費的實用版，可以「工具列編輯」刪除例如語音輸入，就可以加入「注」按鍵試用。**
- 按右下角的`(反引號)→出現 Find 提示→輸入要查詢的字→注音選字→在空白鍵出現拆字。需要設定：直幅鍵盤選項→同音字查詢
- 長按 Enter 點「拆碼」可顯示全部的拆碼。也可以考慮在設定中把長按空白鍵改成顯示完整拆碼。
- 倉頡、五四三倉頡、行列如何使用*(萬用字元)查詢。需要設定：直幅鍵盤選項→同音字查詢。倉頡、五四三倉頡可以長按右下角`反引號來輸入*(萬用字元)查詢。
- 使用語音查詢同音字的拆碼：點工具列語音輸入按鈕，念要查詢的字，長按候選按鈕，選同音字。後記：Google 語音輸入被改成無法辨認單字，請念出兩個字及以上的詞，會查詢第一個字。



行列/倉頡/大易輸入法中如何關閉/開啓關聯詞(預選詞)

- 倉頡如果要使用關聯詞，建議選擇五四三倉頡。其他輸入法(行列、大易): gcin 輸入法工具→gtab 輸入法→詞庫自動選字→由.gtab 指定/全部開啓/全部關閉
- 如果「不需 Enter 自動送出」開啓，會自動設定「詞庫自動選字」→全部開啓。所以要設定「詞庫自動選字」→全部關閉，需要先「不需 Enter 自動送出」關閉。

自動選字想要選字詞就直接送出，不用按 Enter 送出，或是要編輯區 enter

- 不需 Enter 鍵自動送出→開啓/關閉。
- 使用「不需 Enter 鍵自動送出」，倉頡、行列在按空白鍵後，當候選字是唯一，則會直接送出；當如右圖第 1 字有多個候選字時，第 2 字拆碼則加在編輯區，可選詞，**或是到選單的最後，可選單字**。可按如下圖「下一頁」換頁。大易、無啥味按空白會直接送出第 1 個候選字，可在「空白鍵選項」改成與倉頡一樣。
- 目前實體鍵盤不支援「不需 Enter 鍵自動送出」，但是「實體鍵盤時關閉不需 Enter 鍵自動送出」內定沒有打勾，這樣會有問題。「實體鍵盤時關閉不需 Enter 鍵自動送出」必須打勾



點「限」按鍵縮小範圍



「不需 Enter 自動送出」開啓狀態，以倉頡為例。例如想輸入「火地島」，送出「火」後，會列出一堆「火」開頭的關聯詞，很難選。接下來輸入「土」，是列出「土？」的候選字。符號鍵「…★」在有輸入時，會顯示「限」，可用來限制候選詞。點「限」，改列出「火」「土？」的候選詞，有效縮小範圍，可輕鬆選「火地島」。

已輸入中文拆碼，要轉成輸出英數

點藍色輸入區

簡易(速成)每次都要選單字，很累

輸入整個詞的字根，會列出符合的候選詞。例如「礁石」，輸入「一火 一口」，會跑出「礁石」的候選詞可選，不用那麼辛苦個別選單字。



不喜歡候選字詞只能顯示一列，還要點選按鍵才能顯示全部
內嵌候選字→關閉。「不需 Enter 鍵自動送出」關閉。

想要有最上面一排是數字的倉頡

- gcin 輸入法工具→設定→gtab 輸入法(倉頡...)→顯示數字鍵

想要沒有數字的行列輸入法

下載「行列無數」


gtab(倉頡…)**按藍色拆碼輸出大寫，要改成小寫**

長按藍色拆碼輸入區可切換拆碼大小寫字母輸出。工具列新增「倉頡...
輸入以英數輸出」，取代點藍色游標

gtab(倉頡、大易、行列…)**缺字、或是想加輸入拆碼可選詞(簡碼詞)**

gcin 工具→右上！→倉頡...內定輸入法外加字詞。初始範例 aaaa bbbb 是按鍵，
可以改成任何原輸入法已定義的按鍵組合(例 a..z)，不能用以外的。實用版最多
可加到 3 列。如果使用外加字詞，詞庫會用另外一個，原有的詞庫還在。全能
版可以用匯出詞庫的方式移轉。如果要切到原本沒用外加字詞的詞庫，外加字
詞全選、刪除清空，然後儲存。

直幅鍵盤選項提供的配置



由左到右：空白鍵較寬、刪除/Enter 鍵較寬、直排、「， 空白。」

如果輸入法有用到分號「；」或是想方便輸入分號「；」，建議選直排。

gtab 輸入法鍵盤配置同英數

這是英數鍵盤選擇 colemak、Dvorak 才有作用的選項，選了且開啓這個之後，
倉頡…的位置按鍵位置就會對應到 colemak、Dvorak 的位置。

不想要橫幅螢幕鍵盤有鍵盤中間的標點符號 / 想要一律使用橫幅的鍵盤有中間
的標點符號

設定→固定橫直幅鍵盤配置→直幅 / 橫幅

gtab(倉頡 螢幕數字鍵選字

因為可以直接點候選字列，數字改用來輸入數字，「螢幕數字鍵選字」一般是
不需要。要開啓，設定→gtab(倉頡...→螢幕數字鍵選字

鍵盤按鍵不顯示中文字根，只顯示英數大字(小寫)

中文鍵盤以英數鍵盤顯示→開啓

大易輸入法需要看英文字，鍵盤的右下角英文字太小

選項「鍵盤按鍵右下角字型大小 %」可調整大小。位置可以調整「外觀→按鍵右下角文字符位移」

簡易速成 與 簡易速成 9 有何不同

簡易速成 選字是用 1234567890， 簡易速成 9 是 123456789

簡易速成想要按 2 鍵就出字，不用空白

gcin 輸入法工具→設定→gtab 輸入法→按滿自動送字→全部開啓

倉頡、行列想改成按空白直接出第 1 字

gcin 輸入法工具→設定→gtab 輸入法→空白鍵選項→按空白立即送出第 1 字。行列使用此選項，會造成簡碼例如(5^的)失效。

如何關閉空白鍵顯示字根、拆碼

這是方便使用者看是否為最簡碼，如果不喜歡，「顯示 gtab 拆碼」→取消。取消後，用注音查詢仍然會顯示到空白。顯示成紅色代表你輸入的不是最簡碼，有改進空間。

免每天開啓的鬧鐘 TW 輸入法作者程式設計 😊

**好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿
⌚沒電冏)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉**

介紹/購買 [iOPEN Mall 露天市集 蝦皮 使用說明](#)

字根輸入錯誤的處理

字根輸入錯誤有兩種情形，導致字①存在②不存在。①存在時按空白，會出字，這時候，按 backspace 刪除出字即可重新輸入 ②不存在時按空白或按到最多字根數(例 5)，字根拆碼顯示紅色，此時就可以重新輸入，不用按 backspace。

出現沒輸入全部字根，就自動出字的情形

唯一選擇時自動送出→關閉。內定是關閉。

候選字常出現罕用字

gcin 工具→右上 !→初始化→倉頡…字使用次數

選項：按非字根鍵(數字)送出

給 26 鍵輸入法例如倉頡，數字非字根鍵：

1. 無：已輸入字根狀態，忽略此數字鍵。內定
2. 按鍵的英文：例如已輸入 A，按 1，則輸出 A1。用來輸入身份證字號，免切到英數。但是誤按數字，也會造成錯誤輸出。
3. 第一候選字詞：有第一候選字時送出候選字且送出數字。編輯區有字且有候選詞時送出候選詞。

Android 更新後輸入法當掉

Android 更新時高溫、大規模寫入有可能造成不相關的資料毀損，重新下載輸入法有機會解決。還是不行，就重新安裝 gcin。應該在平常正常使用時就備份資料。

實體↓鍵下一頁

實體鍵盤專用。使用此選項候選字、詞會在同一選單，可用↓鍵換頁。內定開啓，取消則改回↓鍵只選字。

自製輸入法 .gtab

.cin 範例可以[參考](#)。下載輸入法→新增可選擇 .cin 檔案，會自動轉成 .gtab，有錯誤會提示。

新增 .gtab .cin


例如用 gmail 傳送/下載 .gtab .cin，gcin 輸入法工具→下載…→新增，選擇.gtab .cin → 儲存→滑到底部→內定輸入法圈選→儲存

輕鬆輸入法使用問題

詞庫自動選字→全部關閉。不需 Enter 鍵自動送出→關閉。gtab(倉頡…→橫幅鍵盤配置「斜排[]-=」、直排 []-=」。直幅時也要使用，「設定→固定橫直幅」需選擇「橫幅」

「2倍按鍵寬」選項

可用滑按鍵輸入第 2 個字根(田口…)，目前只支援 26 鍵內的輸入法如倉頡。滑動最小距離設定在「滑動按鍵→滑動鍵距離」。



qcode 使用問題

gtab(倉頡…→橫幅鍵盤配置「斜排 47 鍵」。「設定→固定橫直幅」選擇「橫幅」

如何刪除輸入法

gcin 輸入法工具→下載輸入法→勾選要刪除的輸入法→刪除→儲存

刪除某輸入法，但是也從選單刪除，導致無法下載
gcin 工具→右上 !→初始化→輸入法清單

新增刪除詞

如何新增詞

詞音、(倉頡...自動選字)使用「不需 Enter 自動送出」，沒有 gcin 的編輯區。在輸入句子到 app，還沒輸入標點符號時，立即長按 Enter，選擇「加詞」。如果內容已消失，則在 app 的編輯區用游標鍵盤全選、複製到剪貼區，再點加詞，相當於使用詞庫→從文章學習詞。

詞音、(倉頡...自動選字)關閉「不需 Enter 自動送出」，或是英數鍵盤，就有 gcin 的編輯區

1. 點編輯區的字把游標移至詞的開頭，gcin 編輯區的上方輸出現工具列，其中一個鈕是「加詞」
2. 點「加詞」，加完詞後游標會自動移到結尾。
如果是用實體鍵盤則是按 Shift-Enter



使用「不需 Enter 自動送出」新增詞的詳細步驟

請在 gcin 輸入法工具→下載輸入法(倉頡...)，確認內定的輸入法(圈)是選擇自己要的輸入法，可選詞音、倉頡、行列...，英數鍵盤也可用。這邊以倉頡為範例。0..9 開頭的詞(電話)只支援「詞音」「英數」。其他輸入法有此需求，請用使用者符號、剪貼簿。

- 例如已輸入「大大水水水」到 app 應用程式的編輯區，想加入「水水水」這個詞，這時候立即長按「Enter」，接著點「加詞」



出現加詞畫面，內定選擇結尾 2 字，需要多選一個水字，可以如「方法 A」直接點選「水」，或是如方法 B，點←按鈕調整範圍的方式。然後點「加詞」。要加入「大大」也可以。付費版最多 30 字，免費版 4 字。



- 這邊可以選擇自己想要的字根、注音，然後按「確定」，出現「新增完成」或是「已存在」的訊息。如果不用再新增詞，可以按返回鍵結束。很長的詞，拖曳「←→」區域可捲動。



如何刪除詞(中文/英數)

gcin 輸入法工具→(英數)詞庫編輯。你最近新增的詞是放在底部，如果要刪之前的：

1. 點底下的「1」跳至第 1 行
2. 點 尋找，輸入要找的詞，關閉鍵盤
3. 點最左邊的方格勾選要刪除的詞，點最底下的垃圾桶刪除
4. 點儲存

實體鍵盤

先接實體鍵盤至 Android。從 Android app 清單或 Google

Play 清單，執行 **gcin 輸入法工具**，「顯示在其他應用程式上層」清單中，點 gcin 或 gcinfree 的 app 圖示，如右圖同意「顯示在其他應用程式上層」授權，gcin 才能使用，**請勿跳過**。實體鍵盤 候選詞、編輯區視窗顯示需要這個授權 Moto e13 (Android Go) 無此授權，請勿購買。



Android 手機如何接實體鍵盤


- 使用藍牙鍵盤(Bluetooth keyboard)，需要配對步驟。
- 使用 USB OTG 線，把手機的 micro usb 或 USB Type-C 轉成電腦大頭的 USB Type-A，就可以連接一般的 USB 鍵盤。需要手機及鍵盤的 OTG 支援，太舊的可能不支援。

如何用實體鍵盤切換中英

- 實體鍵盤→英數在狀態列→開啓狀態(內定)：按 Shift 然後馬上放開會在角落的狀態顯示美國國旗，代表在英數狀態。再按一次就回到中文狀態。

如果你是設定成初始是用英數，則是中文狀態會顯示中華民國國旗，英數不顯示。

- 實體鍵盤→英數在狀態列→關閉狀態：按 Shift 然後馬上放開，此時編輯區的 cursor 會變成綠色(下圖)，就進入英數狀態。在中文狀態 cursor 是藍色的，無編輯內容不顯示。如果你是設定成初始是用英數，則是中文狀態會顯示，英數不顯示。
- 按 Shift-Space 輸入法會切換 處理/不處理的狀態，不處理狀態會直接輸出英數按鍵，沒有英文候選字。



為何有時候會顯示底線綠色方塊

因為目前是英數狀態，就會顯示底線綠色方塊(上圖)。此時按 shift 立即放開，就會切到中文狀態，底線綠色方塊就會消失。不喜歡這種方式，實體鍵盤→英數在狀態列→開啓

如何用實體鍵盤切換全半形

- Alt-Shift-Space 切換。要輸入全形時，要先用上面的方式進入英數。全形時會在角落的狀態列顯示「全」。全形是與中文等寬的英數字。

如何用螢幕鍵盤切換全半形

長按 Enter 鍵，點「全半」按鈕，也可以在工具列加入「全半」按鈕。全形狀態會自動進入英數鍵盤，其他的鍵盤不支援全形。全形空白也可長按「... ★」符號鍵盤中的橫線「—」鍵。

如何用實體鍵盤選擇預選詞

- 使用 shift+選單上的數字/字母鍵。如果是用倚天 26 鍵注音、許氏，可以直接按數字鍵選。

微信上為何要 enter 按兩次才會送出內容

目前實體鍵盤時，內定是像電腦的輸入法，輸入法有編輯緩衝區，第一個 enter 是送出編輯緩衝區內容，第二個 enter 就會送到微信，才會送出整行。可改成與螢幕鍵盤一樣，免 enter。設定→詞音注音設定→實體鍵盤時關閉不需 enter 自動送出→取消

詞音如何選擇同音字

自動選字錯時，按空白鍵或↓按鍵，然後按數字或字母選擇

免每天開啓的鬧鐘 TW 輸入法作者程式設計 😊

好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿
⌚沒電冏)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買 [iOPEN Mall](#) [露天市集](#) 蝦皮 使用說明

實體鍵盤上如何輸入標點符號

- 按聲調符號「`? 、 、 、 , 、 。」
- Shift + ,./;
- Ctrl + ,./;
- 直接用注音符號輸入
- 使用「前導字元(類似新注音)
- 按 [] 可以輸入「」『』《》【】<{}>↓↑▼▲≤≥等各種左右括號等各種對稱符號，按空白鍵或 ↓ 鍵選字

實體鍵盤快捷鍵 (ctrl-alt 可用 ctrl-shift 取代)

- ctrl-alt-C: 開啓剪貼簿
- ctrl-alt-S: (Simplified) 簡體輸出切換
- ctrl-alt-M: (Microphone) 語音輸入
- ctrl-alt-I: (Input) 開啓 Android 輸入法選單
- alt-shift-space 全半形切換
- ctrl-alt-, 開啓/關閉使用者符號
- ctrl-alt-E (Emoji) 表情符號鍵盤
- ctrl-alt-\ 開啓/關閉中文螢幕鍵盤
- ctrl-alt-= 開啓/關閉計算機
- 同時按左右 shift 鍵: 切換例如倉頡←→注音，方便注音查詢拆碼。切回倉頡時還會顯示拆碼訊息。

某 app 的快捷鍵與上述的衝突，或是對按鍵安排不滿意

設定→實體鍵盤→按鍵結合設定

實體鍵盤切換不同輸入法

ctrl-shift 或 ctrl-alt 數字鍵切換，例如 ctrl-alt-3 注音，ctrl-alt-6 詞音，如 gcin 輸入法工具→下載輸入法內的清單的第 2 個數字符號按鍵，可以修改。

為何實體鍵盤的編輯、候選列位置很奇怪

此位置是應用程式 app 回報的游標位置，如果 app 回報錯誤，就會不對。請 app 開發者修正。或是更改設定→實體鍵盤→編輯/候選列擺放→螢幕底部。



想要手機螢幕鍵盤、實體鍵盤同時操作、螢幕鍵盤無法自動開啓/關閉

用「Windows Logo」 「ctrl-alt-,」 or 「fn」 可以開啓/關閉螢幕鍵盤。連接實體鍵盤會自動關閉螢幕鍵盤。如果因為實體鍵盤偵測失效，一開始就要強制開啓/關閉螢幕鍵盤， 設定→實體鍵盤→開啓螢幕鍵盤→全部開啓 / 全部關閉。

螢幕鍵盤、實體鍵盤同時存在，組態用哪一個？

螢幕鍵盤優先。用實體鍵盤可用 ctrl-alt-\ 關閉螢幕鍵盤。

使用實體鍵盤，LINE 如何設定 Enter(換行鍵)送出訊息

LINE 的齒輪設定→聊天→以換行鍵傳送

實體鍵盤想要加回用[] 按鍵跳出候選詞「」『』…

這個功能因為其實不是那麼好用，所以移除。但有些人習慣了，可以自己加回去，「」『』就是一個詞庫中的詞

1. 輸入 [] 選擇「」或其他的括號
2. 藍色游標移至「」，按 Shift-Enter。Shift-Enter 意思是 按 Shift 不放，按 Enter。

覺得實體鍵盤輸入表情符號麻煩

有些表情符號可以用注音輸入，在同音候選字選，完全使用實體鍵盤：國(國旗)、哭、悲、笑、怒、驚、聳(聳肩)、車、貓、狗、雞、鴨、豬、牛、魚、羊、虎、獅、兔、鳥、花。「倉頡...」建議使用 gcin 工具→右上 | →倉頡...內定輸入法外加字詞，自己加入表情符號。

實體鍵盤的 A1 大寫/數字/英數 顯示想關閉、換角落

實體鍵盤→Caps Lock 位置

平板有電腦模式，最下面是類似 windows 工具列，使用 gcin 輸入的時候，最下方選字區會被平板下方工具蓋住

設定→實體鍵盤→顯示向上位移

實體鍵盤上如何重送剛才打的編輯區內容

按 ctrl-shift-g or ctrl-shift-r


系統誤判有可用的實體鍵盤，螢幕鍵盤不會自動開啓

1. 開啓有效的實體鍵盤的電源，連線到 Android。gcin 輸入法工具右上 | →使用者指定實體鍵盤
2. 實體鍵盤→開啓螢幕鍵盤→指定實體鍵盤不存在

詞音輸入法(注音)


注音聲調符號輸入標點符號

如果有輸入注音&聲調符號的需求則長按對應按鍵有選單可選。



想在注音編輯區的第 1 個字補注音，點藍色游標麻煩

如果按▼開啓候選詞選單，沒看到要的候選字詞。按鈕◀可關閉選單且移動編輯區游標到第1個字，繼續補注音。



可在工具列新增「開頭」「結尾」按鈕「頭」「尾」，最新的版本可用來移動注音編輯區的游標。如果注音編輯區沒內容，則是移動 app 編輯區的游標。

是否有容易移動藍色游標到頭尾的方法

「…★」鍵會顯示←/→，可移動游標到注音編輯區的頭/尾



想要使用聲母、韻母注音輸入錯誤，可以直接覆蓋修正 及 聲母 and 韵母同時輸入(例:ㄓㄨㄤ 同時按、任意順序按)

41鍵注音才可以同時輸入，還要：gcin輸入法工具→設定→詞音注音設定→41鍵可無聲調注音→取消。有「實體鍵盤關閉41鍵可無聲調注音」選項，內定開啓。

詞音(注音)想要與電腦一樣，可以用大字編輯區，可改字，要按 Enter 送出
gcin 輸入法工具→設定→詞音注音設定→不需 Enter 自動送出→取消

注音編輯區插入頭一個注音

因為只能在游標往後插字，要往前插字要這樣做：移動游標至第一個字，在要插入的螢幕注音按鍵向左或右滑。例如「雞腿」已輸入「リ去」想縮小範圍

「滷雞腿」「カリ去」，先點←讓游標到「リ」。向右或向左滑動，ㄉ就插到第一個，變成「カリ去」，此時可以繼續輸入×縮小範圍，或是點去或→開始選詞。

詞音輸入聲調後，如果是按錯，可以直接輸入正確的聲調覆蓋

限「不需 Enter 自動送出」開啓狀態。例已輸入「ㄉˇ」，可直接輸入、取代，成為「ㄉˋ」。

實體鍵盤 選擇同音字詞

按↓箭頭鍵 或 空白鍵，選擇同音字詞，會看到藍色字，代表目前的候選字，可用←→鍵移動藍色，空白鍵下一頁或↑↓換頁，用 Enter 選擇。

詞音 E ink 電子紙顯示閃爍/不想有太多候選詞

「顯示注音輸入過程候選字詞(實體鍵盤)」→關閉。

工具列 新增「切下最後的注音成為新字」按鈕「切」，方便例如把「ㄉ一」切成「ㄉ」「一」。或是長按「←切」鍵。

為何有時候會出現注音文符號鍵盤，打字一直跑出注音文

長按 Enter 切換輸入法時選到「ㄉ符號」就會變成注音文鍵盤。你該選的是「詞音」。如果只是輸入幾個注音，可長按「詞音」螢幕鍵盤按鍵，然後點選單上的注音符號。長按 Enter 輸入法選單會在使用中的輸入法右下角顯示▶

全形標點符號 ; : ! 「」… 如何輸入

點中文鍵盤最底下的「…★」按鈕，出現如右圖的標點符號鍵盤，直接點按鈕就可以了

希望「…★」標點符號鍵盤不要點了就自動關閉

設定→點…標點符號鍵盤自動關閉→取消



LINE、IG、FB 常用的@# 要如何輸入最方便

1. 點鍵盤最底下的「…★」按鈕，再點如上圖@#按鈕

2. 工具列新增「符號 1..6」，可分別快速輸出符號"@#★"
gcin 輸入法工具→工具列編輯→右上角!→工具列符號編輯器，可修改符號內容。如右圖方法 2 按鈕。有些輸入法不方便輸入，。？也可以加在這邊。

注音選不到某些罕用字



設定→詞音注音設定→注音大字集，但是倚天 26 鍵注音、許氏不支援。平常也使用大字集可能會造成選字的困難。也可在工具列加上「大」按鈕切換。當找不到字時，優先補注音，空白鍵是 1 聲，縮小範圍，會比較好找，不要一開始就換頁。輸入法工具內的「注音查詢」的注音表依「注音大字集」設定，所以找不到時，可勾選再查看看。

免每天開啓的鬧鐘 TW 輸入法作者程式設計😊

好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘，而且還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿⌚沒電冏)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買 [iOPEN Mall](#) **露天市集 蝦皮** 使用說明

對 41 鍵注音鍵盤的儿、Enter、Backspace 那一排的位置不滿意

設定→詞音注音設定→注音 41 鍵兒配置，可以選擇儿、Backspace 的位置。圖 1 「空白 儿 Backspace Enter」、圖 2 「空白 Backspace Enter 儿」、圖 3 「Backspace 空白 Enter 儿」。



詞音的聲調 • ˊ ˇ ˋ 輸入錯誤，想把最後一個字還原成注音
長按字或是，在藍色游標滑動可把中文字還原成注音.

工具列新增「已送出+正輸入限制候選詞」按鈕「限」

需搭配「工具列有自己的空間」。輸入「中華電信」，不小心先選了「中」，接下來輸入厂ㄉㄒ，會顯示厂ㄉㄒ開頭的詞，不會找中厂ㄉㄒ。想找中厂ㄉㄒ，可以點按鈕「限」。

數字的詞如何輸入，例如 18 天

18 天: 一ㄉㄨ，也就是注音與發音相同

A 菜、B 肝、B 型肝炎、C 肝、C 型肝炎、維他命*/維生素*、CP 值…… 如何輸入最快

A:ㄅ B:ㄉ一 C:ㄊ一 D:ㄉ一 E:一 F:ㄔㄨ G:ㄉ一 N:ㄣ P:ㄉ一 S:ㄉㄨ X:ㄨ(取形) Z:乙(取形一ˇ)

B 型肝炎:ㄉㄒㄍ一 CP 值:ㄊㄉㄓ 5G:ㄨㄉ A 片:ㄅㄉ D 槽:ㄉㄉ Q 彈/阿 Q/高 EQ/NCC:ㄉ一ㄡ ㄉㄉ/ㄚ ㄉ一ㄡ/ㄉ一ㄉ/ㄣㄉㄉ X 光:ㄨㄉ

各種維他命：先輸入維他命/維生素，再接龍選 A、B6...

要如何像上述的，加入注音輸入英文數字混合詞，如 5G、1TB
英數詞內定是加入英數鍵盤。如果要改成加到詞音，例如 5608 ×ㄉㄉㄉ 在加詞的畫面中長按「加詞」的按鈕。

詞音▼候選詞頁開啓時長按想要字數長的候選字詞，可只顯示要的長度，原本同長但沒列出的詞可能會顯示，其他長度隱藏。再長按一次還原。

是否有純注音，不要自動選字、預選詞
用「注音」，不要詞音

拼音如何斷字

可以按空白。例如想輸入渣男: zha n。如果不小心輸入成 zhan，可以長按 zhan，就會拆成 zha n。或是長按「←切」鍵。

注音鍵盤 「21 鍵」 vs 「21 滑 41 鍵」

配置相同，但 21 滑 41 鍵可用「41 鍵可無聲調注音」，不支援雙擊、免滑輸入韻母



成語有逗點如「今日事，今日畢」如何輸入
逗號「，」以「ㄉ」取代，所以是ㄉㄉㄉㄉㄉ

以注音輸入の

初始化→注音表，使用最新的注音表。輸入注音ㄉㄡˊ

工具列候選詞選單開啓▼改成顯示↓

超過 10 個(可調)候選詞，▼改成顯示↓，方便判別是否要繼續輸入注音以減少候選詞，免得候選詞太多，不好選。要調整 10 個在「詞音注音設定→太多候選詞顯示↓」，不喜歡，選擇 99 關閉。

儲存文字內容

剪貼簿如何使用

剪貼簿的儲存格有兩種，一種是歷史儲存格，記錄變動。另外一種是保留儲存格，點選左邊的圓圈按鈕指定要寫入的保留儲存格。點儲存格直接送出內容，實體鍵盤則按編號；如果有選保留儲存格，也會寫入。長按儲存格可以編輯、刪除儲存格的內容。如果不需要剪貼簿的功能，可以選擇關閉，且可選擇清除資料。內定長按空白可開啓剪貼簿，也可以工具列加「簿」(剪貼簿)的按鈕，更輕鬆開啓剪貼簿。



按 剪貼簿按鈕，內容 在 LINE 無法 貼上

從獨立剪貼簿 app 返回 LINE 時 1.5 秒內點輸入區，開啓鍵盤，可接收內容。錯過就長按 enter，然後點「貼」按鈕。也可以改成下面的內嵌剪貼簿

設定→內嵌剪貼簿

這個選項打勾之後，剪貼簿的選擇畫面內嵌在鍵盤內，可以直接輸出，不用切到全螢幕，沒有上述 LINE 還要點輸入區的問題。但是不提供搜尋、編輯內容、新增、刪除…功能。長按內容按鈕，可開啓獨立剪貼簿 app。

如何設定儲存格的數量

長按空白鍵開啓剪貼簿→右上方扳手→保留格數/歷史格數

歷史格內容太快/太慢消失

長按空白鍵開啓剪貼簿→右上方扳手→歷史格保留小時

「剪貼簿保留區只寫入一次」選項

內定開啓，可避免寫入後忘記移到最後，造成資料不見。

使用者符號

使用者符號可以儲存各種文字、符號，按鍵有小中大三種尺寸，用 gcin 輸入法工具內的「編輯使用者符號」，工具列有小中大的按鈕可各自選擇。每個儲存格可儲存多組符號，長按儲存格跑出選單，選了項目後，會自動移至第 1 個，下一次就不用長按。儲存格內容可以傳送到各種 app 輸入，包含密碼輸入。像很多帳單的 pdf 會要求輸入身分證字號，可以存身分證字號在儲存格，點工具列按鈕叫出符號鍵盤，再點身分證字號儲存格就送出去。自己的手機存身分證字號是 OK，但很重要的密碼就不建議使用。

每個按鈕可以儲存 10 組文字。編輯時點右上繳的：選單，內有「在前面插入」「刪除目前的」功能，這樣就不用辛苦複製貼上才可以移動。

橫幅 與 直幅 的使用者符號 是分開的

請以橫幅狀態開啓 gcin 輸入法工具，點「橫幅使用者符號」按鈕，就可以編輯。

打字輸出記錄

1. gcin 輸入法工具→設定→打字輸出記錄(分鐘)，設定不為 0 的分鐘
2. 工具列新增「看打字輸出記錄」按鈕「錄」

如何立即清除打字輸出記錄內容

打字輸出記錄(分鐘)，設定 0 的分鐘，會導致內容立即清除

顏文字如 𩫑・𩫑要如何輸入

- 表情符號(工具列的笑臉)也可輸出顏文字，在彩色表情、動物的最後。長按▲▼可跳至第 1 頁、最後一頁
- 使用者符號可自訂顏文字

長按空白鍵如何改成切換 Android 輸入法

設定→長按空白鍵→有剪貼總管、切換 Android 輸入法、顯示 gtab 拆碼 可以選擇

外觀

覺得螢幕鍵盤按鍵太大或太小

gcin 輸入法工具→外觀→螢幕鍵盤高度 or 橫幅鍵盤高度

覺得螢幕鍵盤按鍵的字型太大或太小

gcin 輸入法工具→外觀→鍵盤按鍵字型大小。**字太大有可能造成按鍵很大的錯覺，造成按錯的機率增加。**

曲面螢幕邊緣不好按

gcin 輸入法工具→外觀→螢幕左右邊界畫素，可縮小鍵盤，避開左右邊緣

單手在螢幕兩邊很難點，平時不想用邊界

選項「外觀→左右邊界只用在單手」，用來解決單手在手抓住螢幕時兩邊很難點，不抓手機可能掉落。



不喜歡螢幕鍵盤的外觀

gcin 輸入法工具→外觀，可以選擇喜歡的外觀。某些 Android 版本需要點「點此顯示鍵盤」。工具列顏色可以在「外觀→工具列主題淡色」選擇淡/深色背景。用深色的螢幕鍵盤在 OLED 螢幕會比較省電。**測試完成後，要記得按最上方的「確定」，才會真正儲存起來。**要用的主題在紅色箭頭「循環」打勾搭配工具列的「下個主題」按鈕可快速切換顏色。



想設定開啓候選字詞選單的▼的寬

外觀→候選字詞▼寬%，設定成 0 則關閉

如何自選鍵盤底圖的照片

- 1.gcin 輸入法工具→外觀→底圖照片(滑至最底部)。會自動更改主題成「白字/自選底圖」
- 2.這時會看到照片大小/位置不對。長按 Enter 進入切換輸入法選單，點右下角的「底圖位置/大小」。可關閉「底圖裁剪」用填滿的方式，但是就容易有變形的問題
- 3.要不要畫格子：外觀大小設定→底圖按鍵格線。格子的顏色同文字，自選底圖可選擇白色/黑色。其他顏色在「外觀→按鍵文字顏色」選擇。



用 gcin 輸入法工具→外觀→按鍵文字顏色…改了顏色，如何取消？

gcin 輸入法工具→外觀→使用使用者定義按鍵文字顏色。

使用使用者候選字顏色、使用使用者候選字背景顏色 取消後，會還原成白底黑字的顏色。如果要還原成與按鍵相同的內定顏色，使用 :→清除儲存的目前的主題顏色

想要候選字顏色要與鍵盤按鍵相同

按鈕「候選字顏色從鍵盤複製」，複製文字、按鍵顏色。分隔線顏色複製有些主題不支援。

用 realme 的手機 暗黑模式 候選字是白底白字看不清楚

gcin 輸入法工具→外觀→候選字顏色。「清除儲存的目前的主題顏色」可還原內定的顏色

「圓角可選色、切角可選色…」主題

點「可選按鍵平坦顏色」「可選按鍵谷顏色」按鈕可選色，顏色可個別儲存

輸入時常常出現按鍵掉字、亂滑出英文字

在某些低階手機可能較容易按鍵掉字沒進入編輯區，或是沒上下滑卻跑出英文字。文字陰影→關閉或許會改善此情形。內定為「關閉」。

最上面的工具列佔 app 畫面空間，想改成以前的覆蓋顯示的方式.或是編輯區超過一行會跳動的問題

設定→內嵌編輯區→取消

某些小米的*米 and OPPO 的手機不會顯示選字詞的視窗

小米的手機要在安全中心內→授權管理→應用權限管理→把 gcin 顯示浮動資訊框打開！

Oppo 內建的「安全中心」→ 權限隱私→ 應用程式權限管理→ 懸浮視窗管理

Facebook messenger 中無法選字…

在 Facebook messenger 的設定中，取消「聊天大頭貼」，這樣才不會覆蓋選字區

免每天開啓的鬧鐘 TW 輸入法作者程式設計 😊


好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘，而且還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿 ☺️沒電回)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買 [iOPEN Mall](#) [露天市集 蝦皮](#) 使用說明

英數鍵盤

覺得英數鍵盤的 backspace 位置、沒有?按鍵直接按，不方便

設定→英數鍵盤→qwerty 英數鍵盤配置，選擇「gcin 1」、「gcin 2」如底下圖 1、2，「傳統」「直排」如圖 3、4。





英數鍵盤如何直接輸出英文字母，不選字詞

英數鍵盤→英數鍵盤預選詞→取消

「qwerty 直幅配置」→「傳統 無中文切換鍵」

以「?」取代「中」，可以設定「滑動按鍵→滑動空白鍵→切換中英」取代「中」。

切換到其他 app，英數狀態會變成中文輸入狀態

設定→英數鍵盤→切換 app 時保留英數/中文狀態，狀態只保留在記憶體，輸入法被 Android 殺掉，狀態就消失了。『狀態儲存到「初始用中文」』打勾就解決這個限制。

如何設定初始使用英文鍵盤/為何不會內定中文鍵盤

英數鍵盤→初始用中文→取消 / 打勾

用實體鍵盤，如何改成可用數字鍵直接選詞，免按 shift

英數的「不需要 Enter 鍵自動送出」設定是在中文輸入裏面，所以要在詞音、倉頡...內關閉「不需要 Enter 鍵自動送出」。如果設計成可數字鍵直接選詞，就不符合「不需要 Enter 鍵自動送出」，造成無法直接送出數字。

英數鍵盤的編輯區，游標不容易點到正確位置

移動游標後，編輯區上方會出現左右移動鈕，直接按此調整游標位置

在英數鍵盤如何連續輸入大寫字母

連續點 2 次或長按 Caps Lock ⇧，進入大寫鍵盤。再點一次 ⇧ 結束大寫鍵盤。

有編輯區的情況，如何加入像 xxx@gmail.com 含有 .@ 的詞

先輸入 xxxgmailcom，再插入. @ 就可以加詞。

英數鍵盤長按編輯區字母可切換大小寫

免刪除重新輸入

英數鍵盤如何取代字母

需「不需要 Enter 鍵自動送出」關閉狀態。點編輯區移動游標到要取代的字母。
按鍵上滑大寫字母，下滑小寫

希望英數鍵盤的{}標點符號鍵盤不要點了就自動關閉

英數鍵盤→英數符號鍵盤自動關閉→取消

初始大寫選項

內定是小寫。大寫是按 Caps Lock 2 次的狀態。大小寫是按 Caps Lock 1 次的狀態，省去寫英文句子開頭大寫字母需要按 Caps Lock 1 次。


輸入某個詞特別容易當掉

gcin 工具→右上！→初始化→目前輸入法的詞庫

工具列(最上方按鈕)

简体输出切换/簡體輸出切換

需要在工具列加入简體切換按鈕，顯示紅色简時為简體輸出狀態。如果是實體鍵盤，按 ctrl-alt-s



如何加按鈕到工具列

例如，我們想加「简体输出」按鈕到工具列 1

1. 開啓 gcin 輸入法工具，點「工具列編輯」按鈕，點右上角選單，選需要的工具列

- 左圖是未加入的按鈕的清單，在「簡體輸出」打勾，按+，「簡體輸出」移至如右圖已加入工具列的清單的最後面。
- 如果「簡體輸出」想要上移在「簡體輸出」打勾，按上箭頭。完成後按「儲存/結束」就儲存並結束。

如何刪除工具列的按鈕

在右圖中，例如想刪除「簡體輸出」，「簡體輸出」打勾，點圖左上角的「垃圾桶」

工具列加太多工具，造成工具按鈕很窄

直幅可用 3 排工具列，分別在「工具列 123」設定，用「工具列切換▶▶」切換，如上圖工具列的▶▶。工具列 123 就可以設定 3 種使用情況，各自選擇適合的工具。

覺得鍵盤位置太低，想要工具列放到底部墊高鍵盤

設定→工具列/候選列位置。可選擇「都在上方、都在下方、上方候選列，下方工具列(如右圖)」。許多手機採用窄框，會造成鍵盤位置很低。



工具列如何改變字型大小

工具列編輯→右上角：→ 工具列字型大小。設定 0 是用 Android 內定的小字型。

同一個功能，有多種按鈕式樣可選擇，也有純文字無凸起的，更不佔空間。

連結按鈕編輯，方便輕鬆開啓網址、檔案

- 右上角：→ 連結按鈕編輯。有第 123 按鈕可編輯。如果要開啓網址，先複製網址到剪貼區，然後點「貼網址」。如果要開啓「手機內的檔案」，點「本機檔」，選擇一個檔案每一列的最右邊可編輯工具列按鈕的識別文字。設定完成後，按確定。
- 在工具列新增「開啓連結…」，有第 123 按鈕可選擇。



為何工具列會消失？

編輯區→內嵌編輯區→開啟。關閉時工具列/編輯區消失，改成獨立覆蓋 app 的視窗顯示。如果有開啓「不需 Enter 自動送出」會自動內部自動開啓 內嵌編輯區。如果關閉「不需 Enter 自動送出」，則有編輯區，內嵌編輯區選項才有作用，可關閉。

想快速切換喜愛的主題(鍵盤背景)

工具列新增「下個主題」按鈕，用「主題選擇」工具內的「循環」打勾切換。

是否有最近常用的表情符號可選

工具列新增「最近使用的表情符號」工具



語音輸入

語音輸入的使用

點工具列語音輸入按鈕，第一次必須同意麥克風錄音的權限。長按辨識出文字的按鍵就可以把文字送到詞音編輯，選同音字(他她)。有些手機沒有 Google 語音辨識服務就沒辦法使用。沒網路可能無法使用。工具列設定簡體切換按鈕，可以切換簡體輸出。空白鍵也可以用「全半」切換全半形輸出。國旗可以切換中/英語音輸入。



語音輸入，某些粗話顯示成 *

Android 13 可用「語音輸入→粗話過濾」的選項，以下版本無法關閉。

選項「語音輸入的中英與鍵盤同步」

內定關閉，當切到英數鍵盤，會自動讓語音輸入開啓「英」狀態

語音輸入無法使用 / Google 語音辨識服務 / 誤用簡體

Android 語音輸入的服務是放在「Google」這個 app，如果刪除則無法使用。可以從 Google Play 重新安裝。部份手機會隨用戶所在國家，強制設定語言(例簡體中文)，無法更改。

是否有輸入時可以念出發音

念出發音，適合一個人時，可以輔助判別是否有輸入錯誤。

1. 先把手機連到網路。設定→點觸時→念出發音→打勾，按返回鍵，關閉設定，會出現「正在下載語音資料」視窗，請等候 15-30 秒讓資料下載完成，視窗自動關閉。這樣就完成安裝的工作。
2. 如果需要常常開關「念出發音」，可以在工具列加入按鍵切換，◀/▶ 分別代表關閉/開啓狀態

- 選項「念出輸入中的注音」，用來即時提醒注音輸入錯誤。關閉則只會念出最後的注音。

文字編輯復原

工具列加入 ^Z (Ctrl-Z 復原)，需要文字編輯器的支援

螢幕鍵盤是否提供 Tab, Esc 鍵

有兩種方法

- a1 英數鍵盤→{} 鍵
- 工具列可新增 tab 按鈕
- 工具列新增「功能鍵」，工具列的「F」按鈕提供各種功能鍵，包含 Tab, Esc 鍵。不需要切到 a1 英數鍵盤，使用會更方便。

F1	F2	F3	F4	F5	F6
F7	F8	F9	F10	F11	F12
Esc		Tab		↶	↷
中	a1	Ctrl	Alt	Shift	

Backspace 回刪鍵、刪除鍵長按不會自動重複

設定→自動重複→開啓(內定)，如果老人按放的速度慢，容易導致誤刪，可以考慮關閉

按鍵很快(輕按)時，有時會重複送出按鍵。打很快，按鍵沒反應

點觸時→按下手抖防止(毫秒)，防止相同按鍵連續快速送出。太大則造成按鍵沒反應。

免每天開啓的鬧鐘 TW 輸入法作者程式設計 😊

好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘，而且還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿 ☺沒電回)，更輕鬆設定時間/鬧鈴響關閉

介紹/購買 iOPEN Mall 露天市集 蝦皮 使用說明

單手模式換成靠左、縮小比率

外觀大小設定→左邊單手→打勾。外觀大小設定→單手鍵盤寬/高縮小比例。要使用單手模式，需要自己在工具列加入「單手」按鈕。候選詞頁開啓▼按鈕及上下頁按鈕可隨左右手自動變換左右，初始左右不對的人，外觀大小設定→左邊單手→取消。

想固定使用橫幅/直幅的鍵盤配置，不要依手機的方向

設定→固定橫直幅鍵盤配置

如何使用自備的「中文字型」

用 gmail、或網路下載字型檔到例如「下載」資料夾

外觀→右上角：選單→中文字型，會開啓「檔案總管」或「文件」選取，點到「下載」資料夾內選取字型檔。安裝完成後「下載」資料夾的字型檔可刪除。

如何清除自備的「中文字型」，回復到原本的

外觀→右上角：選單→內定中文字型

九宮格數字鍵大鍵盤

- 長按中文鍵盤的英數切換鍵「ABCD」、英數鍵盤「中」
- 工具列加入 123 按鈕
- 可以選擇依電腦九宮格(右圖)，或是電話九宮格(下圖)。設定→數字鍵盤直幅配置。
- 如果常常輸入例如 3:30PM，也可以選擇「電話按鍵時間」，如下圖。



:	AM	PM
#	1 abc	2 def
\$	4 ghi	5 jkl
%	7 pqrs	8 tuv
中	AB CD	0 oo

覺得輸入國旗表情符號很麻煩

長按螢幕鍵盤按鍵可輸入常用國旗 t:台灣/泰國(Taiwan/Thailand), j:日本(Japan), c:加拿大/中國(Canada/China), u:美國(USA)/英國(UK), k:韓國(Korea), a:澳洲(Australia), m:馬來西亞/墨西哥(Malaysia、Mexico), v:越南(Vietnam)、n:紐西蘭/荷蘭(New Zealand/Netherlands)、f:法國(France)、g:德國(Germany)。o:OK x:X

想關閉/開啟按鍵右下角的字母

外觀大小設定→按鍵右下角英數

游標鍵盤操作

按 Shift 放開，移動←→…鍵游標 可選擇範圍，然後可以複製、剪下。

Ctrl-Home 檔案開頭 Ctrl-End 檔案結尾

Shift 按下後可搭配方向鍵等選擇文字範圍，解決用傳統長按拉把手的方式，很難選的問題。長按 Home、End、PgUp/PgDn 等於按 Shift-Home、End、PgUp/PgDn。需要 app 有支援才可以。

Home	↑	PgUp	複製
←	Shift	→	剪下
End	↓	PgDn	貼上
Ctrl	全選	Ins	Del
中	AB CD	OK	X

懷疑觸控有問題

「點觸時→顯示紅色觸點」，可看觸控點是否偏差太多。

設定→輸入區有字，點改變鍵盤的按鈕時

改變鍵盤的按鈕，例如原本是詞音鍵盤點數字鍵盤。在輸入區有字時，很有可能是誤點；也可能是認為第1候選字詞就是要的，我不會誤點按鈕。可選擇[忽略][選擇第1候選字，執行按鈕的功能]

工作上有一些詞彙，想要分享給伙伴(限全能版)

1. gcin 輸入法工具→「右上方」詞庫→ 中文詞庫匯出/英數詞庫匯出。格式為文字檔，內容為你新增的詞，可用文字編輯器編輯。文字檔的第1行勿刪除或更改。
2. gcin 輸入法工具→「右上方」詞庫→ 中英文詞庫匯入

需要重複看文件的某一行

工具列新增「存標(儲存游標)」「移標(移動游標)」，可用來快速在編輯區內移動游標至某位置。如果沒有儲存，會跳到文件的開頭。

覺得太容易長按跑出小小鍵盤

設定→長按時間(毫秒)

中文…全形標點符號鍵盤改用用半形英文標點符號

設定→中文標點符號改英文(半形)

LINE、YouTube…的留言已輸入文字被編輯區遮蓋，造成困擾

設定→編輯區→編輯在螢幕右方→打勾

設定→點觸時→按下時振動

內定關閉。開啓時按下時振動，點放、滑動、長按都會振動。關閉則是抬起時振動且送出按鍵，所以有些延遲，滑動、長按不振動。

振動選項

內定是「選時間長」，在「振動毫秒」選擇。弱、中、強、選時間長/強度需要手機有支援。強度在「振動強度」選擇。

編輯區注音分隔線設定

寬可在「設定→編輯區→編輯注音分隔像素」設定，0則關閉。顏色同「垂直線(分隔)顏色」

在升級 Android 版本後，詞音的注音編輯、純注音的候選字無法顯示

請執行 gcin 輸入法工具，允許「顯示在其他應用程式上層」授權

如何關閉「gcin 正在其他應用程式上顯示內容」的通知

長按 gcin 的通知→所有類別→關閉 gcin 的通知

開啟輸入法一直當掉/不正常、想回復內定設定

可能是資料毀損，gcin 輸入法工具右上角⋮→初始化→…，選擇當掉的相關資料、設定；如果是（倉頡…），重新下載。如果還是一直當掉，Android 設定→應用程式→gcin/gcinfree→儲存空間→清除資料。還是不行，直接解除安裝，再重新安裝，重新設定。付費版不會重新收費。

開啟其他 Android 輸入法一直卡住，也無右下角鍵盤圖示可切換

執行 gcin 輸入法工具，這時候可開啟 Android 輸入法選單

計算機



可在工具列新增按鈕「算」開啓，直接輸出「結果」或「算式=結果」到 app 編輯區。也可以當獨立的 app 使用，可輸出到剪貼區。可點游標修改算式。 \wedge 是次方， $A^B=A^B$ 。長按「 \wedge 」開啓 $\sqrt{ }、\log$ 、四捨五入、進一、去尾…。長按「-歲」按鈕有「今年民國減」，可輸入出生年次，用來計算年齡。長按「 π 」開啓 sin...選單，內定使用弧度，有 $_{deg}$ 的則是角度。長按「*」有! $\%$ 及各種單位轉換。

=剪貼區讀數字鍵為共用鍵，無輸入時點會從剪貼區讀取數字當作輸入。如果有輸入，會顯示=，長按還是可剪貼區讀數字鍵。

長按小數點。可叫出之前用過的算式再利用。左右滑按鍵可以移動游標。

獨立的 app 右上角⋮有「輸出並清除」選項，輸出結果並清除算式。選項也可控制輸入法內嵌計算機。內定值為開啓。

計算機長按 0 可開關結果每 3 位數加 '，'，例如一百萬顯示 1,000,000

實體鍵盤輸中，ctrl+alt+= 開啓/關閉計算機。ax[]鍵可各自取代+*()。c 清除輸入。enter、空白等於=鍵。r(result)輸出結果，b(both)輸出結果及算式。用獨立 app 時，gcin 會暫時自動關閉輸入法，這樣才能正確操作。如果你是用非 gcin 輸入法，有可能需要按 shift-space 關閉輸入法。

如果獨立計算機用不到，且桌面是自動新增圖示的那一種，沒有刪除，只有解除安裝。就長按拖圖示到左邊或右邊的桌面，找一個桌面當垃圾場。有些手機在桌面長按空白處，再點「主螢幕設定」，可關閉“將應用程式圖示新增到主畫面”。與其他輸入法相比，本輸入法使用空間已經很小，不需要因為多了你用不到的功能而不舒服。

覺得 gcin 輸入法好用，要如何推薦給別人

- gcin 輸入法工具→分享 gcin

會傳送「實用版(免費)Google Play」網址到 LINE、gmail... 等自選的 app。點了 app 內容的網址就會開啓 [Google Play 「實用版\(免費\)」的主頁面](#)，可看介紹。然後點「安裝」即可完成安裝。

全能版(付費)可以用多久

不到一張電影票的價格，終身的享受。除了原手機安裝更新，使用相同的 Google 帳戶，換手機也可以終身安裝/更新，不用再收費。所謂的終身更新是作者能力所及，可以/願意一直更新版本的狀態。如果因某些原因沒辦法達成，就會停留在最後一個版本可繼續安裝。實際可使用最久時間受限於 Google。

為何用郵局的 Visa 卡無法用 Google Play 購買全能版

開戶時沒開啓網路購物權限，可以用郵局網路 ATM、ATM 開啓權限。如果不放心，可以開啓權限購買全能版後，立即關閉權限。

為何在 Google Play 購買了 app，卻沒有自動下載

有買家反應在外面使用某 F 家電信業者的行動網路就有問題，改用店家的 WiFi 就好了。

不想用信用卡是否有其他付款方式

[Google Play 於 2023/2/7 宣佈，正式在台灣推出「便利超商及銀行轉帳」的全新服務](#)

購買了全能版，如何從實用版(TW 中文輸入)轉移所有資料，包含設定、使用者符號、詞庫、候選字詞順序、剪貼簿，或是換手機、備份資料(全能版)

- 備份：gcin 輸入法工具→右上角 !→匯出匯入全部→gcin 匯出全部→例如可以用 Gmail 寄給自己」、「或用雲端硬碟，或「file manager/檔案總管」選擇儲存資料夾。

- 匯入：限全能版。從 Gmail 下載 GcinAllData.zip 。gcin 輸入法工具→右上角
→匯出匯入全部→匯入全部→選擇下載的 GcinAllData.zip 。
- 從實用改全能版、換手機，如果有自選底圖，需要重新選擇圖片。

免每天開啓的鬧鐘 TW 輸入法作者程式設計 😊

好用超越手機的數字鍵每週鬧鐘，還免客廳床頭拿來拿去/充電的麻煩(忘記拿@@沒電回)，更輕鬆設定時間/鈴聲響關閉

介紹/購買 [iOPEN Mall](#) 露天市集 蝦皮 使用說明



- 只用 2 顆 3 號電池。平時 LED 不顯示，無鬧鐘 LCD 的耗電，按任一鍵顯示。一般碳鋅電池正常使用，可用 3 年以上，減少電池垃圾，省錢環保。
- 長按數字鍵快速設定、數字鍵**輕鬆輸入時間，免重複按多次/轉很久**
- 鬧鈴響時按 10 個數字任一鍵快速**輕鬆關閉鬧鈴**，減少吵到其他人，可無腦不看只觸摸。**免一般貪睡鬧鐘撥開關、手機滑螢幕/點兩次**
- 直接正面長按數字鍵快速設定時間，免解鎖開手機鬧鐘 app，免背面按鈕鬧鐘正背面翻來翻去。
- 週循環鬧鐘：**4 組週鬧鈴任選星期幾響**(一二三四五、日二三四五六、六日…)，睡前**免開啓鬧鈴**，週末免關閉鬧鈴，**不怕忘記**。也可設定用來兩人不同時間起床、六日較晚起床、早起及午睡叫醒。用於吃藥提醒，也可以設定成每日響最多四次。
- 週鬧鈴可延後到指定日期開啓，休假完自動開啓鬧鈴，不怕忘記。或是今天比平常早起，想今天的鬧鈴取消，延到明天。
- 一次性鬧鈴：**2 組單次鬧鈴**，指定日期時間。假日旅遊、偶而午睡很好用，**免改平常上班的鬧鈴時間且還要改回去**。
- 可顯示下一次即將響的鬧鈴的日期/星期/時間，用來確認設定無誤。
- 晚上用低噪音按鈕看時間，減少吵到枕邊人。比手機電源開關大很多，更輕鬆按。無指針跳動噪音。
- 漸增式超大鈴聲，一般人戴耳塞睡覺也可聽到。
- 不銹鋼電池彈簧，免生銹接觸不良。LED 不會有 LCD 螢幕久了變黑的問題。
- 體積小、重量輕、無玻璃不容易摔壓壞。沒有可能膨脹爆炸的鋰電池。免除忘了進飛航模式擾人的困擾，遠離造成壓力的手機，無電磁波。
- 全部經過檢測，確保時鐘符合精確度，不用常常對時。美國大廠 **MICROCHIP MCU** 晶片。
- 聲音開口在前，可平躺或直立使用，不會被床頭或床墊擋到。
- 5 分鐘貪睡，任意次數貪睡

購買 [iOPEN Mall](#) 露天市集 蝦皮 使用說明

